

---

## **LINEE GUIDA PER LA DISINFESTAZIONE DA BLATTE DI UN COMPLESSO RESIDENZIALE CON UN LIVELLO DI INFESTAZIONE ELEVATO (più di una unità abitativa interessata)**

---

### **Operazioni preliminari**

1. monitoraggio dell'infestante tramite trappole di cartone con attrattivo alimentare e colla per la cattura dei parassiti ed individuazione dei percorsi e della consistenza numerica;
2. il monitoraggio deve interessare tutti i piani e locali dell'edificio: box auto, cantine, vani scale, vani ascensore, tutti gli appartamenti, i terrazzi e gli spazi perimetrali con particolare attenzione alle condotte di entrata dei servizi fognari, elettrici e telefonici;
3. elaborazione di una mappa con l'indicazione dei focolai più importanti;
4. spazzatura accurata di tutte le superfici e raccolta di tutti gli imballi e contenitori vuoti che saranno smaltiti previo trattamento con biocidi specifici ad effetto residuale;
5. ispezione di tutto il mobilio e svuotamento del contenuto qualora sia infestato, trattando con un ciclo di lavatrice a caldo il vestiario ed in lavastoviglie o con acqua calda tutte le stoviglie, il mobile infestato dovrà essere trattato con biocidi ad effetto residuale e lavato prima di riutilizzarlo;
6. allontanamento di tutte le scorte alimentari sfuse e contaminate dal parassita, previo trattamento c.s.;
7. elaborazione di un piano di intervento particolareggiato, con la cronologia dei trattamenti, tipo e concentrazione di biocidi impiegati, modalità di applicazione, sistemi di protezione individuale, misure di sicurezza per evitare l'esposizione di persone-animale ed alimenti alla tossicità dei biocidi.

### **Operazioni di disinfestazione**

- a) verifica che tutti i locali da trattare siano liberi da persone ed animali, i mobili infestati vuoti ed aperti, gli altri mobili scostati dalle pareti, nessuna presenza di alimenti sfusi;
- b) preparazione del biocida con effetto abbattente alla concentrazione indicata nella scheda tecnica, indossando gli indumenti di protezione individuale previsti;
- c) applicazione del biocidi tramite pompa manuale sui pavimenti e nella parte bassa delle pareti;
- d) chiusura dei locali trattati e riapertura con lavaggio a straccio, non con idropulitrici, delle superfici trattate prima di rientrare ad abitarle;
- e) posizionamento di trappole a colla ed attrattivo alimentare dopo 10/15 gg. dal trattamento, per il monitoraggio post trattamento;
- f) ripetizione dell'operazione di cui al punto c) e d) qualora si rilevi dal monitoraggio una elevata infestazione;
- g) se l'infestazione è notevolmente ridotta, si deve passare ad un trattamento preventivo contro la schiusa di nuovi parassiti dalle ooteche, che sono state precedentemente deposte, utilizzando i gel biocidi di lunga durata ad attrattivo alimentare.

### **Operazioni preventive dopo la bonifica**

- I. sigillatura dei punti di entrata delle condotte tecniche di gas, acqua, cavi elettrici e telefonici e scarichi fognari, che devono essere provvisti di sifone e funzionanti;
- II. pulizia dei pozzetti cortilivi ed interni all'edificio, con asportazione di tutto il materiale organico e lavaggio dei medesimi;
- III. stuccatura di eventuali crepe e fessure nei pavimenti, pareti e soffitti.

### **Regolamento Condominiale**

Se non già previsto, il Regolamento Condominiale deve vietare lo stoccaggio di alimenti sfusi ( patate, mele, ecc. ) nelle cantine, nei locali condominiali. Nelle singole abitazioni gli alimenti devono essere conservati in contenitori chiusi o nel frigorifero.

Dove attivato il servizio di raccolta differenziata della frazione umida dei RSU, tutti i conduttori degli appartamenti devono conferire con regolarità i rifiuti alimentari nell'apposito cassonetto stradale.